

CONFIGURAZIONE NUOVE CASELLE SERVER MAIL – 2024

Gli account andranno configurati con i seguenti parametri:

SERVER DI POSTA IN ARRIVO (sia per POP3 che IMAP): in.clamehost.it

SERVER DI POSTA IN USCITA (smtp): out.clamehost.it

Ricordiamo che le configurazioni devono essere in SSL, quindi verificare che le porte utilizzate sono le seguenti:


Se usi il protocollo IMAP dovrà essere: 993

Se usi il protocollo POP3 dovrà essere: 995

Per il protocollo SMTP dovrà essere 465 oppure 587

La URL della webmail, è: <http://webmail.TUODOMINIO> (attenzione, in questo caso dovrai accedere in <http://> e non in <https://> in quanto un redirect effettuerà il puntamento verso la tua nuova webmail).

CONFIGURAZIONE ACCOUNT SU THUNDERBIRD



- Aprire il software "Thunderbird" dal tuo PC o MAC

Configura un account email esistente

Per utilizzare il tuo indirizzo email attuale, inserisci le credenziali.
Thunderbird cercherà automaticamente una configurazione server consigliata e funzionante.

Nome e cognome
Il mio nome

Indirizzo email
indirizzo@email.it

Password
.....

Ricorda password

[Configura manualmente](#)

Le tue credenziali verranno memorizzate solo localmente sul tuo computer.

- Inserire il proprio nome, indirizzo e-mail e la relativa password;
- Cliccare poi su "Configura manualmente"

Impostazioni server

SERVER IN ENTRATA

Protocollo: IMAP

Server: in.clamehost.it

Porta: 993

Sicurezza della connessione: SSL/TLS

Metodo di autenticazione: Rilevamento automatico

Nome utente: indirizzo@email.it

SERVER IN USCITA

Server: out.clamehost.it

Porta: 465

Sicurezza della connessione: SSL/TLS

Metodo di autenticazione: Rilevamento automatico

Nome utente: indirizzo@email.it


[Configurazione avanzata](#)

Riesamina Annulla Fatto

- Nella parte di “SERVER IN ENTRATA” impostare come:
 - o Server: in.clamehost.it (eliminare qualunque altro valore che viene impostato di default);
 - o Porta: 993
 - o Verificare che “Sicurezza della connessione” sia impostato ad: SSL/TLS
 - o Nome utente: impostare il tuo indirizzo e-mail;
- Nella parte di “SERVER IN USCITA” impostare come:
 - o Server: out.clamehost.it (eliminare qualunque altro valore che viene impostato di default);
 - o Porta: 465 oppure 587 (come primo tentativo va usato 465 e, se non riesce a configurarsi, allora provare 587)
 - o Verificare che “Sicurezza della connessione” sia impostato ad: SSL/TLS
 - o Nome utente: impostare il tuo indirizzo e-mail;
- Cliccare poi su “Riesamina”

✓ Sono state trovate le seguenti impostazioni interrogando il server impostato:

- Un messaggio in alto confermerà la correttezza delle configurazioni
-



- Al termine cliccare sul tasto "Fatto"