MODIFICA CONFIGURAZIONI SERVER MAIL – 2024

Le uniche variazioni che sono state apportate, riguardano le configurazioni del server di posta in arrivo (IMAP/POP) e quelle del server di posta in uscita (SMTP).

Le nuove configurazioni da apportare sono:

SERVER DI POSTA IN ARRIVO (sia per POP3 che IMAP): in.clamehost.it

SERVER DI POSTA IN USCITA (smtp): out.clamehost.it

Ricordiamo che le configurazioni devono essere in SSL, quindi verificare che le porte utilizzate sono le seguenti:

Se usi il protocollo IMAP dovrà essere: 993

Se usi il protocollo POP3 dovrà essere: 995

Per il protocollo SMTP dovrà essere 465 oppure 587

La URL della webmail, è rimasta invariata: http://webmail.TUODOMINIO (attenzione, in questo caso dovrai accedere in http:// e non in https:// in quanto un redirect effettuerà il puntamento verso la tua nuova webmail).

NOTE IMPORTANTI: dopo la configurazione dell'account, potrà essere necessario attendere del tempo per sincronizzare le email con i nuovi sistemi. Il tempo varia in base alla dimensione della casella e-mail.

MODIFICA PARAMETRI SU OUTLOOK PER PC

- Per prima cosa, va chiuso completamente outlook altrimenti non è possibile effettuare le variazioni agli account di posta.
- Aprire il "PANNELLO DI CONTROLLO" di Windows:





- Scrivere nel campo di ricerca in alto a destra la parola "mail" e cliccare poi sull'icona "Mail (Microsoft Outlook) che apparirà subito sotto

ccount	di posta elettronica	
	Configurare le directory e gli account posta elettronica.	Account di posta elettronica
ile di da	ati Cambiare le impostazioni Outlook per archiviare mestagi e documenti.	File di dati
rofili —	Configurare più profili per gli account di posta elettronica e i file di dati. In genere ne occorre solo uno.	Mostra profili

- Cliccare su "Account di posta elettronica..."

😭 Nuovo 🛠 Correggi 🔐 Cambia	Point Calendari Internet Calendari pubblicati Rubriche
Nome indirizzo@email.it	Tipo IMAP/SMTP (invia da questo account per impostazione pre

- Nell'elenco, selezionare l'account che si vuole modificare (ovvero quello associato al dominio ospitato su ClameHost) e cliccare sul tasto "Cambia..."

② Cambia account		×			
Impostazioni account POP Immettere le impostazioni d	e IMAP del server di posta per l'account.				
Informazioni utente		Prova impostazioni account			
Nome:	tuoindirizzo@email.it	È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati			
Indirizzo di posta elettronica:	tuoindirizzo@email.it	immessi sono corretti.			
Informazioni server		Prova impostazioni account			
Tipo account:	IMAP	Prova impostazioni account facendo dic su			
Server posta in arrivo:	in.clamehost.it	Avanti			
Server posta in uscita (SMTP):	out.clamehost.it				
Informazioni accesso					
Nome utente:	tuoindirizzo@email.it	Posta da mantenere offline: Tutto			
Password:	*****				
🗹 Me	emorizza password				
Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)					
		< Indietro Avanti > Annulla ?			

- Nella finestra che si aprirà, si dovrà solamente modificare il "Server di posta in arrivo" con: in.clamehost.it ed il server di posta in uscita (SMTP), con: out.clamehost.it
- Cliccare poi su "Altre impostazioni..." in basso a destra

Impostazioni posta elettronica Internet ×					
Generale Server della post scita Impostazioni avanzate					
Numeri porte server					
Server posta in arrivo (IMAP): 993 Valori predefiniti	L				
Utilizzare il tipo di connessione critto rafata seguente: SSL/TLS Server posta in uscita (SMTP): 465					
Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL/TLS					
Timeout server					
Breve Lungo 1 minuto					
Cartelle					
Percorso cartella radice:					
Posta inviata					
🗌 Non salvare copie degli elementi inviati					
Posta eliminata					
Contrassegna elementi per l'eliminazione, ma non spostarli automatican					
Gli elementi contrassegnati verranno eliminati definitivamente quando elementi nella cassetta postale vengono rimossi.					
Rimuovi elementi al passaggio a un'altra cartella in modalità online					
OK Annulla					

- Selezionando il tab in alto "Impostazioni avanzate", verificare che le porte siano:
 - per IMAP: 993 (con crittografia SSL/TLS)
 - per POP3: 995 (con crittografia SSL/TLS)
 - o per SMTP dovrà essere 465 oppure 587 (con crittografia SSL/TLS)



- Cliccando su OK sulle varie finestre, Outlook farà una prova di connessione e se avremo le 2 spunte verdi, vorrà dire che la configurazione è avvenuta correttamente.

Q Cambia account	×			
La configurazione e stata completata.				
Sono disponibili tutte le informazioni necessarie per impostare l'account.				
Z Indiatra				
< indietro	ŕ			